

HQS und EC-Cash

Seit langem besteht in der HQS Profi-Soft Kasse die Möglichkeit, Buchungen die per EC-Cash oder Kreditkarte vom Kunden bezahlt werden, von der Profi-Soft Kasse direkt an das Zahlungs-Verkehrs-Terminal (ZVT) von den Herstellern G&D/TeleCash/REA/Fortronic/TrinTech/Verifone zu übergeben. Diese Schnittstelle wurde noch einmal um einige Funktionen erweitert. Wir möchten Ihnen hier einen kurzen Überblick geben, was bei Kassenanbindung des EC-Terminals an die HQS Profi-Soft Kasse möglich ist.

Bei einer Kassenanbindung muß das ZVT über eine serielle Verbindung mit dem HQS-System verbunden werden. (Einzelheiten hierzu bitte mit der HQS-Technik klären.) Beim Buchen von Zahlungen per Kreditkarte oder EC-Cash kann dann als Zahlungsart ein 'E' eingegeben werden. Der Zahlbetrag wird an das ZVT übergeben und wie üblich am ZVT gebucht. Bei einem erfolgreichem Abschluß der Buchung wird von der Profi-Soft Kasse ein OP für die Kreditkartengesellschaft angelegt. Die Buchungsarten für EC-Cash,

- Lastschriftverfahren,
- POS-Zahlung ohne PIN
- POS-Zahlung mit PIN

können im PC 28.12. +Kassennr., im PC 28.6.6 oder direkt beim Buchen bestimmt werden. Die Bezahlung mit der Kleingeldkarte erkennt das ZVT anhand der Kartenlage(Magnetstreifen oben: Lastschrift oder POS, Kleingeld-Chip oben: Kleingeldbuchung). Außer den normalen Buchungen können auch negative Zahlungen, d.h. Storno´s (EC-Cash) und Gutschriften(Kreditkartengesellschaften) gebucht werden.

Um überhaupt Buchungen am ZVT vornehmen zu können muß das ZVT angemeldet werden. Falls das ZVT schon von Hand angemeldet ist, kann sofort gebucht werden. Die An- und Abmeldung können mit jeder Kassenan- und abmeldung automatisch durchgeführt werden. Zusätzliche besteht auch die Möglichkeit die Kasse im laufenden Betrieb abzumelden, anzumelden und einen Kassenabschluß durchführen zu lassen. In der Kasse muß dazu in der Grundmaske der Befehl „ECOD“ eingegeben werden. Nach der Eingabe von „ECOD“ erscheint eine Auswahlbox mit den folgenden Auswahlpunkten:

1. ZVT anmelden
2. ZVT abmelden mit Kassenabschluß
3. ZVT Kassenabschluß durchführen
4. ZVT abmelden
5. Kassenübersicht drucken

Der Punkt 5. druckt eine Übersicht über die Belege, die seit dem letzten Kassenabschluß gebucht wurden, bzw. es kann auch eine Übersicht über bestimmte Belege(von-bis) gedruckt werden. Diese Funktion kann auch automatisch beim Tagesabschluß durchgeführt werden(einstellbar im PC 28.12 + Kassennr.) Falls Funktionen am ZVT genutzt werden müssen, die nicht direkt von der Profi-Soft-Kasse unterstützt werden(z.B. Uhrzeit ändern, Interne Einstellungen ändern) kann mit obigen Funktionen das ZVT abgemeldet werden, von Hand angemeldet werden und die entsprechende Änderung vorgenommen werden.

Die Abrechnung der über das Terminal gebuchten Zahlungen kann ebenfalls automatisch gestartet werden und zwar wahlweise bei Kassenabmeldung für jede Kasse getrennt oder gesammelt nach dem Buchen der Tageskassenberichte. Die verschiedenen Buchungsarten Kleingeldkarte, Lastschriftverfahren, POS-Zahlung ohne PIN und POS-Zahlung mit PIN können falls gewünscht einzeln Abgerechnet werden(einstellbar im PC 28.12 + Kassennr.).

Wenn Sie diese Funktion noch nicht nutzen, können Sie dieses Zusatzmodul gegen eine geringe Einrichtungs- und Programmgebühr erwerben. Rufen Sie unsere Hotline an:

Tel.:04185-795216